



Werkvoorschrift certificering van levende varkens bijlage 6

Code: K-LV-VRKIU-01b6

Laden, lossen, verzamelen en overladen van levende varkens

Voor een schematische weergave: zie bijlage 7.

SPERMADONOREN:

Spermadonoren worden nooit verzameld. Zij worden altijd rechtstreeks vervoerd naar het spermawinningscentrum, wat de plaats van bestemming is.

AFVOERMOGELIJKHEDEN VAN VARKENS MET EINDBESTEMMING

NEDERLAND:

Varkens niet bestemd voor de slacht

LADEN:

Verzameling op het vervoermiddel is verboden.

VERZAMELEN:

Het verzamelen van varkens niet bestemd voor de slacht op een verzamelcentrum is verboden.

LOSSEN:

Het aantal adressen is ten hoogste gelijk aan het aantal vervoerseenheden waaruit het vervoermiddel bestaat. Dit is echter alleen van toepassing op voorwaarde dat elke vervoerseenheid die op een adres komt daar in één keer volledig wordt gelost.

Varkens bestemd voor de slacht

LADEN:

Het is in Nederland toegestaan om varkens afkomstig vanaf ten hoogste twee inrichtingen in Nederland, niet zijnde verzamelcentra en die bestemd zijn voor een slachthuis te verzamelen op één vervoerseenheid. Bovendien is het in Nederland toegestaan om uit Nederland afkomstige zeugen of beren ouder dan zeven maanden of speenbiggen die bestemd zijn voor een slachthuis op één vervoerseenheid te verzamelen vanaf ten hoogste drie inrichtingen, niet zijnde verzamelcentra.

Het vervoermiddel mag hierbij het erf wel op, zolang het vervoermiddel de stal niet binnen gaat en bij het verlaten van het erf de banden worden ontsmet.

OVERLADEN VAN VARKENS op het vervoermiddel:

Bij overladen worden verzamelde dieren in feite herverdeeld over één vervoermiddel dat uit een bij elkaar horende voor- en achterwagen bestaat. Dat het om één vervoermiddel gaat moet ook tot

uitdrukking komen bij de naleving van de verplichting van de vervoerder om het kenteken- of registratienummer van het vervoermiddel bij te houden.

Om de risico's voor verspreiding van ziekten via het vervoermiddel te beperken is het overladen beperkt tot één keer en moet de voorwagen gereinigd en ontsmet worden alvorens deze weer evenhoevigen mag gaan vervoeren. De voorwagen moet volledig overgeladen worden op de achterwagen, zodat het reinigen en ontsmetten goed mogelijk is alvorens de voorwagen weer dieren gaat vervoeren.

Er zijn drie mogelijke plekken waar het overladen en het reinigen en ontsmetten plaats mogen vinden. Ten eerste is dit een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, ten tweede een reinigings- en ontsmettingsplaats van een houder van evenhoevigen (eenvoudige wasplaats) en ten derde een andere plaats die wel aan dezelfde voorschriften als die voor de eenvoudige wasplaats voldoet. Hierbij geldt dat overladen op de eenvoudige wasplaats bij een houder van evenhoevigen alleen toegestaan is als dit vanuit perspectief van bioveiligheid geen extra risico's met zich brengt.

VERZAMELEN OP EEN VERZAMELCENTRUM

Varkens afkomstig van een inrichting in Nederland en die bestemd zijn voor een in Nederland gelegen slachthuis worden ten hoogste een keer verzameld op een verzamelcentrum. Deze dieren mogen maximaal 6 dagen op dit verzamelcentrum verblijven.

LOSSEN:

Het aantal adressen is ten hoogste gelijk aan het aantal vervoerseenheden waaruit het vervoermiddel bestaat. Dit is echter alleen van toepassing op voorwaarde dat elke vervoerseenheid die op een adres komt daar in één keer volledig wordt gelost.

AFVOERMOGELIJKHEDEN VAN VARKENS MET EINDBESTEMMING

EU

LADEN:

Hier gelden dezelfde regels als voor het laden en het verzamelen op het vervoermiddel van varkens die bestemd zijn voor de Nederlandse markt.

VERZAMELEN

Enkel dieren met gelijke gezondheidsstatus mogen tegelijkertijd worden verzameld: ofwel "bestemd voor de slacht", ofwel "niet bestemd voor de slacht".

Voor meer informatie over verzamelen: Zie [K-LV-ALDIU-01](#), paragraaf 5.4.1.

Elk dier wat aan een verzameling wordt onderworpen, wordt uiterlijk 20 dagen na de datum waarop het de inrichting van oorsprong heeft verlaten, naar zijn uiteindelijke plaats van bestemming in een andere lidstaat verplaatst. De tijd tussen de datum van vertrek uit de inrichting van oorsprong en de datum van het vertrek vanuit een verzamelcentrum naar een andere lidstaat bedraagt ten hoogste 14 dagen.

De exploitant die het diergezondheidscertificaat aanvraagt, dient de geschiedenis van de verplaatsingen van alle dieren vanaf het moment dat de dieren de inrichting van oorsprong hebben verlaten, te kunnen overleggen. Indien op het verzamelcentrum blijkt dat tenminste één van de dieren van de zending voor een derde keer verzameld wordt, moeten alle dieren rechtstreeks afgevoerd worden naar de plaats van bestemming (slachthuis of veehouderij).

OVERLADEN

Varkens mogen op een erkende controlepost worden overgeladen op een ander vervoermiddel, waarbij het transport tevens door een andere vervoerder wordt uitgevoerd.

[Hier](#) kan worden gecontroleerd of de controlepost is erkend.

LOSSEN:

Het aantal adressen is ten hoogste gelijk aan het aantal vervoerseenheden waaruit het vervoermiddel bestaat. Dit is echter alleen van toepassing op voorwaarde dat elke vervoerseenheid die op een adres komt daar in één keer volledig wordt gelost.